🖀 Подключение Тарифы и услуги Акции Абоненту Поддержка



Единый центр подключения интернет в Ивантеевке и кабельного телевидения Офис: **У** Ивантеевка, Центральный проезд, 1

Подключить интернет и тв Техподдержка интернет: 8-499 553-09-69 ежедневно 10:00-22:00 Абонентский отдел: 8-495 518-90-37 или 8-926 605-28-69 будни 10:00-20:00, сб 10:00-17:00

- Абонентам <u>Личный кабинет</u> <u>Сменить тариф</u> <u>Прислать квитанцию</u> <u>Написать директору</u> Наш ИНН 5016013170
  - Оплатить интернет

# Настройка локальной сети и интернет в Windows 8 и 10

Инструкция по настройке локальной сети в Windows 8 и 10 позволяет легко и быстро настроить локальную сеть и выход в интернет в Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10. В редких случаях, когда компьютер не может получить адреса провайдера автоматически, максимум может потребоваться вручную указать IP-адрес, который назначается абоненту. Этому и посвящена статья.

Внимание! Если вы подключаете компьютер или ноутбук к интернет через роутер (не важно, по проводам или по вай-фай), то настраивать локальную сеть в Windows 8 не нужно.

# Настройка локальной сети в Windows 8, 8.1 и 10 в картинках

1. Загрузив компьютер и войдя в систему, щелкните правой кнопкой мыши внизу экрана. Должна появится цветная широкая полоса снизу экрана в правой части которой отобразится надпись *Все приложения*. Щелкаем по этой надписи.



2. Теперь прокручиваем список программ вправо, находим и щелкаем на ярлык меню Панель управления.



Финкансы	Windows Defender	Программы по умолчанию
Фотографии	Windows PowerShell	Справка и поддержка
	Выполнять	Средство переноса данны
	Диспетчер задач	Спец, возможности
	Командная строка	Распознавание речи Windows
	Компьютер	Экранная клавиатура
Laudotte WState	Отчеты средства переноса данны	Экранная лупа
	Панель управления	Экранный диктор

3. В открывшейся панели управления находим раздел *Сеть и интернет* и щелкаем на ссылку *Просмотр состояния сети и задач*.



4. В появившемся окне просмотра основных сведений о сети слева в колонке кликаем по ссылке *Изменение параметров адаптера*.



отображаются все сетевые платы вашего компьютера которые были распознаны системой. Доступные сетевые подключения отображаются с надписью Ethernet Ethernet 2 и т.д. Как минимум одно должно быть обязательно. Если вы не видите ни одного ярлыка с подобным названием и видом как на картинке, это означает, что необходимо установить драйвера на сетевую карту компьютера. Если вы не знаете как это сделать самостоятельно, обратитесь за помощью к компьютерному специалисту.



6. Кликайте по ярлыку сетевого подключения Ethernet и в появившемся узком окошке кликайте по кнопке Свойства.



7. Затем находите в окошке фразу *Протокол интернета версии 4* и делаете двойной клик мышкой по этой фразе. Или выбираете мышкой фразу *Протокол интернета версии 4* и жмете чуть ниже и правее кнопку Свойства.



8. В появившемся окне можно вручную задавать IP-адрес для сетевой карты если компьютер почему-то отказался получать настройки сети в Windows 8 автоматически. Узнать необходимые IP-адреса можно по телефонам техподдержки Ивстар. После того как вам продиктуют нужные адреса, необходимо на этом этапе в окне переключиться на вариант Использовать следующие адреса DNS-серверов.

После этого закрываете все окна, нажимая кнопки ОК или Закрыть и проверяете работу сети. В отдельных очень редких случаях может потребоваться перезагрузка компьютера чтобы сделанные изменения вступили в силу.

В целом настройка локальной сети в Windows 8 и Windows 10 очень сильно похожа на <u>настройку сети в Windows 7</u>, с небольшими отличиями на первых этапах входа в панель управления.

🕞 🏵 👻 🕇 🚺 « Сеть	и Интернет 🕨 Сетевые подключения	1	C	Поиск: Сетевые подключени
Упорядочить 🔻 Отклк	Свойства: Протокол Интернет	га версии 4 (ТСР ?	×	
Ethernet	Общие			A
Сеть Сетевой контрол.	контрол. Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.			ivstar.
UBCTAL	Получить IP-адрес автоматиче	ски		1 sec
A	<ul> <li>Оспользовать следующий IP-ад</li> </ul>	apec:		
	IP-adpec:			
	Маска подсети:			A
	Основной шлюз:	• • •		
	Получить адрес DNS-сервера ав	втоматически		
	• Использовать следующие адре	eca DNS-серверов:		
	Предпочитаемый DNS-сервер:			
	Альтернативный DNS-сервер:	• • •		
	Подтвердить параметры при в	дополнительн	10	UBCTA
	net	ОК От	мена	
	INTELICITY			instal.

К Вернуться назад

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Провайдер Ивстар г. Ивантеевка, Центральный пр-д, д. 1, пом. 5. Техподдержка: +7 (499) 553-09-69 Абонентский отдел: +7 (495) 518-90-37 Почта: abonent@iks-online.net Открыто: пн-пт 10:00 - 20:00 Контакты, реквизиты и схема проезда Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

#### ДОКУМЕНТЫ

Образцы договоров, лицензии

Политика обработки персональных данных

Результаты СОУТ

### АРХИВ

Настройка сети в Windows XP и 7 Настройка сети в Windows 8 Настройка VPN Windows XP, Vista, 7 Как узнать MAC адрес сетевой карты Как сменить MAC адрес сетевой карты

ИВСТАР В СОЦСЕТИ

© 2005–2018 Интернет провайдер Ивстар sitemap история **V** Secure sending date with GeoTrust